


**Динамический характер 3D создает потенциальную уязвимость в системе безопасности. Поэтому автоматическое воспроизведение 3D-содержимого в документах PDF отключено по умолчанию.**

*Последнее обновление 30 сент. 2022 г.*

## **Включение воспроизведения 3D-содержимого в документе PDF**

Если открыть документ PDF с 3D-содержимым, сверху отображается желтая строка с сообщением «3D-содержимое отключено. Включите эту функцию, если вы доверяете этому документу.»



*Автовоспроизведение 3D-содержимого отключено по умолчанию*

Включение 3D-содержимого в текущем документе:

Нажмите кнопку «**Параметры**» и выберите один из вариантов:

- Доверять этому документу только сейчас
- Доверять этому документу всегда

Включение 3D-содержимого для всех документов:

- Выберите «*Правка*» > «*Установки*» > «*3D и Мультимедиа*» и установите флажок «**Включить воспроизведение 3D-содержимого**».

## Включение 3D-содержимого для доверенных документов

3D-содержимое интегрировано в Trust Framework таким образом, что 3D-содержимое доверенных документов можно просматривать, даже если функция 3D отключена. Используйте эту функцию следующим образом:

- Отключите 3D-содержимого.
- Определите доверенные файлы, папки и хосты в качестве привилегированных ресурсов на панели «Правка» > «Установки» > «Безопасность (расширенная)» > «Привилегированные места».
- При открытии документа PDF с 3D-содержимым происходит следующее:
  - Если файл/ресурс указан в разделе «Привилегированные места», выполняется рендеринг 3D-содержимого.

Если он не входит в число доверенных ресурсов, появляется желтая строка с сообщением «3D-содержимое отключено. Включите эту функцию, если вы доверяете этому документу.» Нажав кнопку «**Параметры**», можно получить доступ к параметрам «*Доверять этому документу только сейчас*» и «*Доверять этому документу всегда*» для текущего документа.

## Специальная конфигурация для ИТ-отдела предприятия

ИТ-отдел предприятия может настроить параметры пользователей в папке *HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<версия>\3D\bEnable3DContent*. ИТ-отдел предприятия может отключить и заблокировать рендеринг 3D-содержимого, чтобы пользователи не смогли изменять настройки в папке *HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<название продукта>\<версия>\FeatureLockDown\bEnable3D*